القوائم والأتمتة

استعد صفّاً أو تطبيقاً محذوفاً

ما تحذفه من صفوفٍ ومرفقات وتطبيقات لا يختفي فوراً. يذهب إلى المهملات، فتستعيده كاملاً أو تحذفه نهائيّاً حين تتأكّد.

٥ خطوات • لمدير النظام

١

افتح «المهملات»

افتح «الإعدادات» ثمّ «المهملات». تجد قسمين: «التاسكات المحذوفة» من صفوف القوائم، و«المرفقات المحذوفة».



٢

استعد الصفّ

اضغط «استعادة» بجانب الصفّ. يعود إلى قائمته. وإن طالت القائمة، فاضغط «تحميل المزيد».

٣

احذف نهائيّاً (عند التأكّد)

اضغط «حذف نهائي» بجانب الصفّ، ثمّ أكّد. يُحذف مع حقوله وتعليقاته ونشاطاته ومرفقاته، ولا تراجع. ولمسح كلّ المرفقات المحذوفة دفعةً واحدة، اضغط «إفراغ المهملات» ثمّ «إفراغ».

٤

استعد تطبيقاً أو قائمة

افتح «الإعدادات» ثمّ «تطبيقات وبايبلاينات محذوفة». في «تطبيقات محذوفة» اضغط «استعادة التطبيق»، فيعود كاملاً بقوائمه. والقائمة المحذوفة وحدها تجدها في «بايبلاينات محذوفة وحدها»، وتعيدها بـ«استعادة».

> التطبيق المحذوف يُمسح نهائيّاً بعد ٣٠ يوماً.



٥

صدّر نسخة قبل الحذف النهائيّ

إن اخترت «حذف نهائي» لتطبيقٍ أو قائمة، فاضغط في نافذة التأكيد «صدّر نسخة قبل الحذف» لتحتفظ ببياناته. ثمّ اكتب الاسم للتأكيد.



نصائح

- القائمة تُنقل إلى السلّة من «إدارة» ← «إعدادات البايبلاين» ← «حذف هذا البايبلاين».
- القائمة التي حُذفت قبل تطبيقها لا تعود معه. استعد التطبيق أوّلاً، ثمّ استعدها.